

## ***Procedura de upgrade pentru WinMENTOR și DECLARAȚII***

### **Operațiuni preliminare:**

1. Aplicațiile Mentor/Declarații trebuie să fie închise. Se verifică în Task Manager să nu existe procesul Mentor.exe (sau Declaratii.exe) rămas blocat fără ca aplicația să fie pornită. Se lansează Task Manager prin combinația de taste CTRL+Shift+DEL. Dacă se găsește procesul în lista afișată, cu click-dreapta de mouse și End task se poate închide.
2. De pe <ftp://ftp.winmentor.ro/> se descarcă arhiva Mentlck.zip pentru căutarea fișierelor de blocaj. Conținutul se dezarchivează într-un director (este recomandat în directorul WinMent). Se lansează Mentlck.exe, click pe butonul Caută, iar la finalizarea acesteia click pe butonul Șterge\*\*.

### **\*\*Atenție!**

Există cazuri în care fișierele cu extensia \*.lck nu pot fi șterse. O soluție sigură este restartarea calculatorului și reluarea procesului de căutare.

**Observație:** Căutarea și ștergerea fișierelor cu extensia \*.lck se poate face și prin intermediul utilitarului File Explorer care poate fi lansat din Taskbar sau cu click-dreapta pe butonul Start, cu combinația de taste Windows + E sau cu dublu-click pe iconul My Computer de pe Desktop. În caseta de căutare din partea dreapta sus, scrieți \*.lck și apăsați Enter. Fișierele găsite pot fi șterse cu tasta „Delete”.

### **Upgrade WinMENTOR**

1. Dacă este cazul de lucru în rețea, upgrade-ul se va face direct pe server. Procedura poate fi lansată inclusiv dacă sunteți conectat remote pe acesta.
2. De pe <ftp://ftp.winmentor.ro/> se descarcă arhiva Mentor.zip. Aceasta se găsește în directorul: WinMENTOR/Versiune curentă/WinMENTOR KIT. Dezarhivarea fișierului Mentor.zip este obligatorie pentru a evita erori ulterioare. Această se realizează într-un director gol, anterior creat oriunde doriți.
3. Se lansează Install.exe din lista de fișiere dezarhivate anterior (în total sunt 10 fișiere) și se va afișa prima fereastră (figura 1).

La selectarea butonului „Continuă”, programul de instalare va identifica automat directorul în care s-a făcut instalarea programului și a bazei de date.




Fig. 1

În continuare, programul de instalare afișează fereastra prezentată în figura 2, prin care la selectarea butonului „CONTINUĂ” se lansează instalarea propriu-zisă a programului. În această etapă are loc copierea și dezarhivarea fișierelor din kit-ul de instalare.




Fig. 2

**4. Pasul următor:** afișarea ferestrei din figura 3, în care puteți opta pentru operațiile pe care urmează să le facă programul de instalare, după care tastați „Continuă”.




Fig. 3

### Observații

Dacă tastați simultan tastele Alt + Q în timpul execuției opțiunii „Verificare structuri”, aceasta se va executa mai rapid.

### **\*\*Atenție!**

Utilizarea procedurii rapide pe baze de date care nu au structurile actualizate corect până la versiunea curentă poate avea urmări neplăcute. Dacă ulterior primiți mesaje în legătura cu fișiere/câmpuri/indecși lipsă, corupți etc, aplicați procedura clasică de verificare de structuri din Service – Avarie – Verificare structuri (primele 4 opțiuni).

Dacă faceți upgrade de la o versiune care are același număr înainte „/” (de exemplu: trecem de la vers. 22.041/1 la versiunea 22.041/2), nu trebuie să executați procedura de verificare de structuri.

**5.** După terminarea procedurii, se afișează fereastra din figura 4 și se apasă butonul „leșire”.




Fig. 4

6. Este necesar ca Mentor.exe să fie copiat pe fiecare calculator din rețea, în directorul WinMent. Există două posibilități de copiere a acestuia: prin rețea, din directorul **WinMent** de pe server (cu Copy) în directorul WinMent local (cu Paste și Yes la suprascriere) sau prin copierea acestuia pe un stick.

Fișierele ce trebuie copiate în directorul fiecărui user sunt:

1. Executabilul de **MENTOR**
2. Executabilul de **DECLARAȚII**
3. ANAFConnector.dll
4. ssleay32.dll
5. libeay32.dll
6. haspms32.dll

### **Atenție!**

În cazul în care pentru toată lumea modul de lucru este Remote Desktop pe server, atunci copierea executabilului Mentor.exe se face din directorul **WinMent** în toate directoarele din care userii lansează Mentor-ul.

### **Upgrade DECLARAȚII**

De pe <ftp://ftp.winmentor.ro/> trebuie să descărcați arhiva Declaratii.zip. Aceasta se găsește în directorul: WinMentor/Versiunea Curenta/DECLARATII KIT/\*\*

Conținutul arhivei Declaratii.zip este dezarhivat cu suprascriere, după caz:

- în directorul **WinMent** de pe server, dacă se lucrează direct acolo (sau în directorul de unde se lansează Declaratii.exe, dacă acesta diferă de **WinMent**);
- în directorul **WinMent** care vă aparține, dacă sunteți unul din userii care se conectează remote desktop (sau în directorul de unde se lansează Declaratii.exe, dacă acesta diferă de **WinMent**).
- în directorul **WinMent** de pe stația de lucru, dacă lucrați prin rețea (sau în directorul de unde se lansează Declaratii.exe, dacă acesta diferă de **WinMent**);

### **\*\*Atenție!**

Utilizatorii care lucrează cu Remote Desktop vor folosi Declaratii\_R.exe care se găsește în directorul WinMentor/Versiunea Curenta/DECLARATII KIT/REMOTE/Declaratii\_r.zip

**Important:** după upgrade, la lansarea aplicațiilor **WinMENTOR** sau **DECLARAȚII**, în stânga-jos verificați să fie numărul versiunii curente la care tocmai ați trecut!

